

## Kurzbedienungsanleitung Smart Run App für Smartphone Nutzung

Für den Track-Lauf auf einer SmarTracks Location kommuniziert die Smart Run App mit den integrierten Zeitmessungsgates. Die App funktioniert auf Android und iOS.


Wir unterstützen Smartphones, die über

- 1) die folgenden drei Sensortypen: Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetsensor (jeweils in drei Achsen),
- 2) eine Frequenz von mindestens 100Hz,
- 3) Sensoren von guter Qualität.

iPhones und etwa 60% aller Android-Telefone erfüllen diese Kriterien. Um zu prüfen, ob Ihr Telefon die genannten Eigenschaften (Punkt 1) besitzt, gehen Sie in den Google Play Store.

### WIE TRAGE ICH DAS SMARTPHONE?

Das Smartphone muss in einem Lauf-Gürtel um die Hüfte getragen werden. Es muss im Gürtel auf dem unteren Rücken (Lendenwirbelsäule 4 und 5) platziert werden. Für die Messungen muss der Gürtel entsprechend eingestellt werden - schön eng.



### WIE VERWENDE ICH DIE SMART RUN APP AUF EINER SMARTRACKS LOCATION?

1. Starten Sie die Smart Run App.
2. Gehen sie sicher, dass *Track Run* in ihrer App ausgewählt ist (obere linke Ecke).
3. Drücken sie den runden, orangenen Lauf Button.
4. Wählen sie eine Bahn aus (iOS: unterer Rand, Android: oberer Rand).
5. Tippen Sie auf „Neuen Rekord aufstellen“.
6. Kalibrieren Sie – wenn nötig – die Sensoren Ihres Telefons, indem Sie es herumdrehen.
7. Tippen Sie auf "Lauf starten".
8. Platzieren Sie das Smartphone im Laufgürtels auf Ihren unteren Rücken.

### WICHTIG

- Beginnen Sie Ihren Lauf 1m vor der Startlinie zu starten.
- Stehen Sie vor und nach Ihrem Lauf 1 Sekunde still.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Detaillierte Ergebnisse können auf <https://smartracks.run/online/> eingesehen werden. Melden Sie sich mit denselben Anmeldedaten wie bei Ihrem Smart Run App-Konto an.

## **SUPPORT**

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an unseren technischen Support von Humotion. Bitte geben Sie die Support-ID an. Sie finden Ihre Support-ID in den Einstellungen der App.

E-Mail: [support@humotion.net](mailto:support@humotion.net)

Telefon: +49 251 590 805 40